Configurando Emulador PDV

Passos para configuração do PDV em uma máquina local para realizar testes. Portanto deve ser frisado que a Base deve estar em modo de "Homologação".

Caminho dos arquivos necessários: T:\Jefferson Machado\Como configurar PDV\Arquivos de configuração


Requisitos:

- Base de teste deve estar em "Homologação" (Parâmetros de Empresa do VD)
- Instalar JAVA (versão recente do site: https://www.java.com/pt_BR/)
- Instala Setup-Emulador_OffLine_v2_9_3.exe
- Copiar a pasta SAT dentro de C:\
- Copiar o arquivo SAT.DLL na pasta C:\Sistemas\SuperSoft\

Configuração do SAT:

Para utilizar as funções do SAT primeiro deverá cadastrá-lo no sistema SSVendas. Cadastro em: Manutenção\PDV\Emissor de Cupom Fiscal\SAT\Cadastra. Atenção: Para SAT instalado no Servidor deverá estar checado no cadastro do SAT "Instalado no servidor". (Se esse passo já tiver sido feito anteriormente, ignorar)

Exemplo de cadastro:



Após as configurações:

- Executar PV
  - Ir até o menu Manutenção > Parâmetros do Sistema > Aba Principal
  - Selecionar o SAT cadastro e o Abrev

xelParâmetros-do-Sistema-(PV).png
Image not found or type unknown

> Parâmetros do Sistema > Aba Impressão: Selecionar "Impressora Instalada no Windows"

Impressora-Padrão-Windows-(PV).png
Image not found or type unknown

- Abrir PV. Ir até Utilitários > SAT > Funções: Entrar com login de SUPERVISOR
  - Na janela principal escolher a impressora cadastrada e clicar em "Conectar"
  - Aba Ativação > Clicar em "Ativar" e depois em "Associar Assinatura"
  - Aba Consultas > Clicar em "Consultar". Deverá aparecer "->Conectado ao SAT"
  - Aba Diversos > Clicar em "Teste fim-a-fim"

Verificar se o SAT efetuou a comunicação com PV com sucesso.

FIM

Revision #2
Created 27 August 2020 12:20:33
Updated 14 May 2024 17:09:59