

# Configurando Emulador PDV

Passos para configuração do PDV em uma máquina local para realizar testes. Portanto deve ser frisado que a Base deve estar em modo de "Homologação".

Caminho dos arquivos necessários: T:\jefferson machado\Como configurar PDV\Arquivos de configuração


## **Requisitos:**

- Base de teste deve estar em "Homologação" (Parâmetros de Empresa do VD)
- Instalar JAVA (versão recente do site: [https://www.java.com/pt\\_BR/](https://www.java.com/pt_BR/))
- Instala Setup-Emulador\_OffLine\_v2\_9\_3.exe
- Copiar a pasta SAT dentro de C:\
- Copiar o arquivo SAT.DLL na pasta C:\Sistemas\SuperSoft\

## **Configuração do SAT:**

Para utilizar as funções do SAT primeiro deverá cadastrá-lo no sistema SSVendas.  
Cadastro em: Manutenção\PDV\Emissor de Cupom Fiscal\SAT\Cadastre. Atenção: Para SAT instalado no Servidor deverá estar checado no cadastro do SAT "Instalado no servidor". (Se esse passo já tiver sido feito anteriormente, ignorar)

Exemplo de cadastro:



### **Após as configurações:**

- Executar PV
- Ir até o menu Manutenção > Parâmetros do Sistema > Aba Principal
- Selecionar o SAT cadastro e o Abrev

### **Parâmetros do Sistema-(PV).png**

- > Parâmetros do Sistema > Aba Impressão: Selecionar "Impressora Instalada no Windows"

### **Impressora Padrão Windows-(PV).png**

- Abrir PV. Ir até Utilitários > SAT > Funções: Entrar com login de SUPERVISOR
- Na janela principal escolher a impressora cadastrada e clicar em "Conectar"
- Aba Ativação > Clicar em "Ativar" e depois em "Associar Assinatura"
- Aba Consultas > Clicar em "Consultar". Deverá aparecer "->Conectado ao SAT"
- Aba Diversos > Clicar em "Teste fim-a-fim"

Verificar se o SAT efetuou a comunicação com PV com sucesso.

FIM