TecnoSpeed

Este livro contém os principais processos relacionados ao componente da TecnoSpeed.

- Atualização do Componente NFSe V2 e NFSe Nacional
- Atualização dos Arquivos gerados pelo TecnoSpeed

Atualização do Componente NFSe V2 e NFSe Nacional

Essa página serve como guia para realizar o processo de atualização dos componentes NFSe V2 e Nacional da TecnoSpeed.

> O processo é o mesmo para os dois componentes

> Os executáveis atualizados dos componentes NFSe se encontram em https://clientes.tecnospeed.com.br.

São 4 arquivos, sendo eles:


- Assinatura NFSe Nacional (TecnoAccount Beta) 1.X INSTALADOR 1.1.1.67 - (NFse Nacional Desenvolvimento)
- Assinatura NFSe Nacional (TecnoAccount Beta) 1.X DEPENDENCIAS 1.1.1.67 - (NFse Nacional Dependência)
- Assinatura NFSe V2 (TecnoAccount) 1.X INSTALADOR 1.1.79.7460 - (NFSe V2 Desenvolvimento)
- Assinatura NFSe V2 (TecnoAccount) 1.X DEPENDENCIAS 1.1.79.7460 - (NFSe V2 Dependência)

Atualização na pasta Desenvolvimento


> Essa parte é voltada para os desenvolvedores

Os componentes a serem substituídos se encontram em:

\\ss\Desenvolvimento\Componentes\NFSe\Setup_Atuais (NFSe V2)




\\ss\Desenvolvimento\Componentes\NFSe\PadraoNacional\Setup_Atuais (NFSe Nacional)





Atualização na Central OP


> Essa parte é voltada para a qualidade


Os componentes a serem substituídos se encontram em:




Classificar
Visualizar
Nome
Dat
ArquivosBase
05/
ArquivosEspecificos
29/
CENTRALOP
20/
SISTEMAS
13/
Terceiros
13/
REPOSITORIO DESATIVADO NAO USAR.txt
31/


Nome
Capicom
DLLNFSe
DllsImpressoras
Firebird
Schemas


Classificar
Visualizar
Nome
Data de modificaçã
GNRe
04/01/2024 12:02
Homologne
13/06/2022 10:20
MDFe
13/06/2022 10:20
NFCe
13/06/2022 10:20
NFe
13/06/2022 10:20
NFSe
30/01/2024 11:24



> Atenção para o nome dos arquivos. Nesse caso somente as dependências vão ser utilizadas e sem as versões no nome

Atualização dos Arquivos gerados pelo TecnoSpeed


Essa página serve como guia para realizar o processo de atualização dos arquivos gerados ao instalar o TecnoSpeed pela primeira vez.

> Esse processo deve ser feito a cada 4 meses


Passo a Passo:

1. Desinstalar os componentes da TecnoSpeed (NFSe V2 e Nacional), tanto as dependências quanto os instaladores.
2. Instalar somente as dependências.
3. Copiar os arquivos gerados em:

C:\Program Files\TecnoSpeed\NFSe\Arquivos (NFSe V2)



C:\Program Files\TecnoSpeed\NFSe Nacional\Arquivos (NFSe Nacional)



4. Adicioná-los em ***H:\centralop\INNO_FIREDAC\Terceiros\Schemas\NFSe\ArqTecnoSpeedINI\Municipais (NFSe V2)*** e ***H:\centralop\INNO_FIREDAC\Terceiros\Schemas\NFSe\ArqTecnoSpeedINI\Nacional (NFSe Nacional)***

> Após realizar o processo, pode instalar novamente os instaladores dos componentes