


# Custeio Automático

O Custeio Automático (antigo CusteioOnline) foi desenvolvido para que o usuário possa configurar a realização automática do Custeio do estoque sem intervenção manual, em períodos previamente determinados, conforme descrito a seguir.

## CONFIGURAÇÃO

Para configuração e execução do custeio automático serão necessários apenas dois arquivos, sendo eles o "CusteioAuto" e o "ConfigCusteioAuto" (ambos devem estar juntos na mesma pasta). Estes arquivos por padrão estarão sempre disponíveis em \\SS\TRANSFER\SISTEMAS\FERRAMENTAS\Custeio automatico (Novo) e deverão ser salvos na pasta de instalação do sistema (por padrão, em C:\Sistemas\Supersoft).

Não é necessário fazer qualquer configuração de apontamento para o banco de dados, uma vez que a ferramenta utiliza o apontamento nativo do sistema (configurável em qualquer módulo através do menu Utilitários > Ferramentas do Sistema > Configuração do Banco de Dados). Esta configuração fica armazenada no arquivo criptografado ConfigConexãoDB.ini.



O primeiro passo é fazer a configuração do Custeio Automático executando o arquivo "ConfigCusteioAuto":

**Configurações de Custeio Automático**

**Gerais**

☐ Inicialização automática após abertura do Custeio

Executa custeio por:

☐ Intervalo de tempo ☒ Horário definido

Intervalo (minutos):

Definição de horários

Horário 1:

Horário 2:

☒ Envia erros de conexão por email

**E-mail**

Usuário (login do e-mail):

Senha do e-mail:

Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):

Porta:

E-mail Destinatário:

Salvar

**Inicialização automática após abertura do Custeio:** se assinalada, realiza o custeio imediatamente quando executar o arquivo "CusteioAuto".

**Executa custeio por:** o custeio automático pode ser configurado para execução em um intervalo de tempo definido ou em horários específicos.


**Intervalo de tempo:** quando assinalado, indicar o tempo (em minutos) para disparo do custeio. Não há intervalo máximo ou mínimo.

Esta opção se torna interessante para os clientes que possuem maior volume de movimentação abrangendo períodos diferentes, e necessitam ter o custo dos produtos em estoque atualizados com maior frequência.

**Horário definido:** é possível escolher até 2 (dois) horários para execução do custeio.

Recomenda-se usar esta opção para os clientes que necessitam ter os custos do estoque atualizados durante o dia, porém não podem paralisar suas operações de faturamento ou produção - enquanto o custeio é executado, não é possível emitir NF-e ou pedido com baixa do estoque, alteração de status ou encerramento de OP. Nestes casos, o CusteioAutomático deve ser configurado para que execute em horários em que estes processos não estejam em execução pelos usuários, desde que o servidor (ou computador onde o sistema está instalado) permaneça ligado e em operação.

Abaixo, mensagem exibida ao salvar um documento de faturamento ou produção que movimenta estoque, enquanto o custeio está em execução:




**IMPORTANTE:** O custeio automático é otimizado para que seja disparado o processo somente quando houver necessidade de fazê-lo. Assim, se não houverem registros pendentes de custeio, o processo será abortado e a nova verificação será realizada dentro do tempo programado. Da mesma forma, se já houver uma instância do custeio em execução (seja automático ou manual dentro do módulo CE), o processo será abortado e será realizada nova verificação no próximo horário agendado.

**Envia erros de conexão por email:** esta configuração é opcional e permite o disparo de mensagens de e-mail para o endereço previamente definido, sempre que houver alguma falha de conexão do CusteioAutomático com a base de dados.

Nos campos Usuário, Senha do e-mail, Servidor SMTP e Porta, devem ser informados os dados do endereço responsável pelo envio das mensagens. *\*solicitar ao usuário que verifique junto à equipe de TI ou provedor de e-mail as configurações necessárias.*


No campo E-mail Destinatário, informar o(s) endereço(s) de e-mail que receberão as mensagens com alerta em caso de falha na conexão. *\*quando informar mais de um endereço, separa por (;) porto e vírgula.*

Após realizar a configuração, clicar em "Salvar". Será apresentada a mensagem



## **EXECUTANDO O CUSTEIO AUTOMÁTICO**

O próximo passo é executar o arquivo "CusteioAuto". Aparecerá a seguinte tela:



**Inicializa:** dá início ao processo de realização do custeio, conforme configurado através do ConfigCusteioAuto

**Parar:** interrompe a execução do processo de custeio automático e somente voltará a ser executado se o arquivo CusteioAuto for novamente executado de forma manual.

**Ativar Log:** quando assinalado, vai gerar o arquivo Custeio\_log.txt e gravará nele todos os processos realizados pela ferramenta. Este arquivo ficará na pasta de instalação do sistema, onde os arquivos ConfigCusteioAuto e CusteioAuto foram gravados. Abaixo, exemplo do log registrado:


-----LOG SERVIÇO INICIADO-----

Data de início: 20/12/2019 16:38:28  
Desligamento do Timer: 20/12/2019 16:38:28  
Tentativa de conexão com a base de dados 20/12/2019 16:38:28  
Iniciando a conexão com a base de dados 20/12/2019 16:38:28  
Conexao efetuada com sucesso 20/12/2019 16:38:28  
Configurado o tempo no timer: 3767557120  
Inicio do processamento: 20/12/2019 16:38:28  
Ação RealizaCusteioClick 20/12/2019 16:38:28  
Ação GetEmpresas: 20/12/2019 16:38:28  
Ação GetEmpresas OK 20/12/2019 16:38:28  
Ação Existe Registro 20/12/2019 16:38:28  
Ação Existe Registro ok 20/12/2019 16:38:28  
Ação GetDateCusteio 20/12/2019 16:38:28  
GetMinDate: 30/11/2019  
DataCusteioInicial 30/11/2019  
MesInicial: 11  
AnoInicial: 2019  
DataCusteioFinal 30/11/2019  
MesFinal: 11  
AnoFinal: 2019  
Ação GetDateCusteio concluida. 20/12/2019 16:38:29  
Tipo de Custeio: M  
Data de Custeio Inicial: 30/11/2019  
Ação InsereCusteio 20/12/2019 16:38:29  
Nro Custeio: 739  
Data do Custeio antes: 20/12/2019 16:38:29  
Data do Custeio depois: 20.12.2019 16:38:29  
Ação GetVariaveisPadrao 20/12/2019 16:38:29  
Ação SetDeleteMOandUp..... 20/12/2019 16:38:29

Ação GetMovicesACustear 20/12/2019 16:38:29  
 Ação GeraCusteio 20/12/2019 16:38:29  
 Ação AtualizaCusteio 20/12/2019 16:48:01  
 Ação AtualizaDataDelecaoAntiga 20/12/2019 16:48:01  
 Ação RealizaCusteioClick concluida 20/12/2019 16:48:09  
 Ativamento do Timer: 20/12/2019 16:48:09  
 Tempo de espera (em minutos): 16,6666666666667  
 Fim do Processo: 20/12/2019 16:48:09

**Abrir Log:** através deste botão, será aberto o arquivo de log, conforme o exemplo acima.

Também é possível verificar a realização do custeio automático através do módulo CE, menu Movimentação > Custeio de Produtos > botão Visualiza histórico dos custeios



O usuário AutCusteio representa a realização do custeio automático, com suas respectivas datas e horários de execução, e se foi concluído ou não:


	Data Custeio	Usuário	Mês Inicial	Ano Inicial	Mês Final	Ano Final	Concluído
	20/12/2019 16:38:29	AutCusteio	11	2019	11	2019	S
	20/12/2019 16:58:18	AutCusteio	11	2019	11	2019	S
	20/12/2019 16:12:39	SUPERVISOR	11	2019	11	2019	S
	30/01/2018 11:17:37	AutCusteio	12	2017	01	2018	N
	08/12/2015 11:15:25	SUPERVISOR	12	2015	12	2015	S
	18/12/2015 10:41:52	SUPERVISOR	12	2015	12	2015	S
	18/12/2015 10:49:02	SUPERVISOR	12	2015	12	2015	S
	18/12/2015 10:56:33	SUPERVISOR	12	2015	12	2015	S

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. O custeio só será realizado quando o arquivo CusteioAuto estiver em execução: verifique o ícone abaixo na SysTray do Windows. Quando o custeio estiver sendo realizado, o descritivo do ícone será alterado para "Supersoft – Custeio Automático (Em Execução)".



Também é possível verificar a execução da ferramenta através do Gerenciador de Tarefas do Windows:



Se o servidor ou o computador onde o sistema está instalado for reiniciado, o arquivo CusteioAuto precisará ser iniciado de forma manual pelo usuário, caso contrário o custeio automático não será executado. É altamente recomendável configurar a inicialização automática, criando um atalho do arquivo CusteioAuto no caminho **%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup** acessível através do Windows Explorer.

2. O custeio (automático ou manual) verifica se na tabela MOVICE existem registrados cujo campo CUSTEADO tenha o valor igual a "N" ou "NULL". Portanto, o custeio será solicitado a partir da data do primeiro registro na tabela MOVICE nestas condições (até a versão 7.665 do módulo CE não eram verificados os registros com valor igual a NULL).

Para empresas que controlam fechamento de período, deve-se atentar à essa situação, pois caso tenham movimentos ainda não custeados em períodos já fechados, certamente o custo dos produtos será realizado após o processo.

Para evitar que isso aconteça, executar a query abaixo para alterar o campo "CUSTEADO" de todos os produtos que estão como "NULL" para "N":

```
execute block
as
begin
alter trigger movice_at inactive;

/* Extrair o Alter trigger inactive*/
update movice set Custeado = 'S'
where custeado is null
and exists (select ContrPer.Abrev from ContrPer
where ContrPer.Abrev = Movice.Abrev
and Sistema = 'CE' and Tipo = 'F'
and cast(ContrPer.mesinvent as Integer) = Extract(month from movice.Data)
and cast(ContrPer.anoinvent as Integer) = Extract(year from movice.Data)
);
update movice set Custeado = 'N'
where custeado is null
and not exists (select ContrPer.Abrev from ContrPer
where ContrPer.Abrev = Movice.Abrev
and Sistema = 'CE' and Tipo = 'F'
and cast(ContrPer.mesinvent as Integer) = Extract(month from movice.Data)
and cast(ContrPer.anoinvent as Integer) = Extract(year from movice.Data)
);
```

---

Revision #1

Created 20 December 2019 18:38:35

Updated 14 May 2024 17:09:59