

TecnoSpeed

Este livro contém os principais processos relacionados ao componente da TecnoSpeed.

- [Atualização do Componente NFSe V2 e NFSe Nacional](#)
- [Atualização dos Arquivos gerados pelo TecnoSpeed](#)

Atualização do Componente NFSe V2 e NFSe Nacional

Essa página serve como guia para realizar o processo de atualização dos componentes NFSe V2 e Nacional da TecnoSpeed.

O processo é o mesmo para os dois componentes

Os executáveis atualizados dos componentes NFSe se encontram em <https://wiki.supersoft.com.br>.

São 4 arquivos, sendo eles:

- Assinatura NFSe Nacional (TecnoAccount Beta) 1.X INSTALADOR 1.1.1.67 - (NFse Nacional Desenvolvimento)
- Assinatura NFSe Nacional (TecnoAccount Beta) 1.X DEPENDENCIAS 1.1.1.67 - (NFse Nacional Dependência)
- Assinatura NFSe V2 (TecnoAccount) 1.X INSTALADOR 1.1.79.7460 - (NFSe V2 Desenvolvimento)
- Assinatura NFSe V2 (TecnoAccount) 1.X DEPENDENCIAS 1.1.79.7460 - (NFSe V2 Dependência)

Atualização na pasta Desenvolvimento

Essa parte é voltada para os desenvolvedores

Os componentes a serem substituídos se encontram em:

`\\ss\Desenvolvimento\Componentes\NFSe\Setup_Atuais (NFSe V2)`

<div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div> <div>Rede</div> <div>ss</div> <div>Desenvolvimento</div> <div>Componentes</div> <div>NFSe</div> <div>Setup_Atuais</div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div>Pesquisar em Setup_Atuais</div> </div>				
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho	
17-01-2024	17/01/2024 14:37	Pasta de arquivos		
setup_nfse_dependencies_tecnoaccount_1.1.79.7460.exe	08/02/2024 08:57	Aplicativo	60.720 KB	
setup_nfse_tecnoaccount_1.1.79.7460.exe	08/02/2024 08:56	Aplicativo	196.732 KB	

\\ss\\Desenvolvimento\\Componentes\\NFSe\\PadraoNacional\\Setup_Atuais (NFSe Nacional)

<div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div> <div>Rede</div> <div>ss</div> <div>Desenvolvimento</div> <div>Componentes</div> <div>NFSe</div> <div>PadraoNacional</div> <div>Setup_Atuais</div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div>Pesquisar em Setup_Atuais</div> </div>				
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho	
setup_nfse_nacional_dependencies_tecnoaccount_1.1.1.67.exe	30/01/2024 11:15	Aplicativo	60.766 KB	
setup_nfse_nacional_tecnoaccount_1.1.1.67.exe	30/01/2024 11:15	Aplicativo	124.247 KB	

Atualização na Central OP

Essa parte é voltada para a qualidade

Os componentes a serem substituídos se encontram em:

<div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div> <div>Rede</div> <div>131.72.202.226</div> <div>centralop</div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div>				
<div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div> <div>Classificar</div> <div>Visualizar</div> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div>				
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho	
INNO_FIREDAC	31/01/2024 15:29	Pasta de arquivos		
VERSOES_PARA_OP	31/01/2024 15:29	Pasta de arquivos		
REPOSITORIO DESATIVADO NAO USAR.txt	31/01/2024 15:29	Documento de Te...		

Classificar		Visualizar
Nome	Dat	
ArquivosBase	05/	
ArquivosEspecificos	29/	
CENTRALOP	20/	
SISTEMAS	13/	
Terceiros	13/	
REPOSITORIO DESATIVADO NAO USAR.txt	31/	

Nome
Capicom
DLLNFSe
DllsImpressoras
Firebird
Schemas

Nome	Data de modificação
GNRe	04/01/2024 12:02
Homolognet	13/06/2022 10:20
MDFe	13/06/2022 10:20
NFCe	13/06/2022 10:20
NFe	13/06/2022 10:20
NFSe	30/01/2024 11:24

Nome	Data de modificação	Tipo	Ta
ArqINI	18/04/2023 08:30	Pasta de arquivos	
ArqTecnSpeedINI	19/12/2023 15:40	Pasta de arquivos	
Schemas	14/09/2023 12:46	Pasta de arquivos	
setup_nfse_dependencies_tecnoaccount.exe	30/01/2024 11:15	Aplicativo	
setup_nfse_nacional_dependencies_tecnoaccount.exe	30/01/2024 11:15	Aplicativo	

Atenção para o nome dos arquivos. Nesse caso somente as dependências vão ser utilizadas e sem as versões no nome

Atualização dos Arquivos gerados pelo TecnoSpeed


Essa página serve como guia para realizar o processo de atualização dos arquivos gerados ao instalar o TecnoSpeed pela primeira vez.

Esse processo deve ser feito a cada 4 meses

Passo a Passo:

1. Desinstalar os componentes da TecnoSpeed (NFSe V2 e Nacional), tanto as dependências quanto os instaladores.
2. Instalar somente as dependências.
3. Copiar os arquivos gerados em:

C:\Program Files\TecnoSpeed\NFSe\Arquivos (NFSe V2)



Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Esquemas	09/05/2023 10:21	Pasta de arquivos	
Scripts	09/05/2023 10:21	Pasta de arquivos	
Templates	02/02/2024 09:43	Pasta de arquivos	
CidadesHomologadas.xml	29/01/2024 08:48	Microsoft Edge H...	961 KB
nfseConfig.ini	02/03/2022 09:03	Parâmetros de co...	1 KB
nfseLocais.ini	29/01/2024 08:48	Parâmetros de co...	1.625 KB
nfseServidoresHom.ini	29/01/2024 08:48	Parâmetros de co...	443 KB
nfseServidoresProd.ini	29/01/2024 08:48	Parâmetros de co...	472 KB

C:\Program Files\TecnoSpeed\NFSe Nacional\Arquivos (NFSe Nacional)

Este Computador > OS (C:) > Program Files > TecnoSpeed > NFSe Nacional > Arquivos				
	Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
	Esquemas	22/12/2023 13:40	Pasta de arquivos	
	Scripts	22/12/2023 13:40	Pasta de arquivos	
	Templates	22/12/2023 13:40	Pasta de arquivos	
	MunicipiosConveniados.xml	15/12/2023 14:02	Microsoft Edge H...	1.835 KB
	nfseLocaisNacional.ini	03/11/2023 11:47	Parâmetros de co...	1 KB
	nfseNacionalConfig.ini	14/06/2023 12:37	Parâmetros de co...	1 KB
	nfseServidoresNacional.ini	11/09/2023 21:19	Parâmetros de co...	2 KB

4. Adicioná-los em

H:\centralop\INNO_FIREDAC\Terceiros\Schemas\NFSe\ArqTecnoSpeedINI\Municipais (NFSe V2) e

H:\centralop\INNO_FIREDAC\Terceiros\Schemas\NFSe\ArqTecnoSpeedINI\Nacional (NFSe Nacional)

Após realizar o processo, pode instalar novamente os instaladores dos componentes